



Konfiguracji kolektora Newland MT65 Beluga V z aplikacją xmag

15.09.2023

Minimalna wersja aplikacji XMAG: 2.4.7

1. Przejść do ustawień systemowych skanera: *Quick Settings* → *Scan*.
Włączyć opcję *Enable scan*, a w opcji *Output Mode* wybrać *Output via API*.



2. W ustawieniach aplikacji xmag: *Ustawienia* → *Czytnik* → *Typ czytnika*
wybrać *Newland MT65/MT90*.

3. Przetestować działanie czytnika w aplikacji xmag w sekcji
Ustawienia → *Czytnik* → *Test czytnika*.